



Protocole de réalisation du prélèvement COVID-19 (SARS-Cov-2)

Avant de procéder au prélèvement	Procéder au prélèvement
<p>1. Remplir la fiche de renseignements annexe 4 de l'instruction MSPRH;</p> <p>2. Identifier l'échantillon : transcrire nom et prénom du patient à prélever sur le milieu de transport (obligatoire) ;</p> <p>3. Se frictionner les mains à la solution Hydro-alcoolique ;</p> <p>4. Porter l'équipement de protection individuelle (EPI). Mettre le masque FFP2 (vérifier son étanchéité), puis les lunettes de protection, enfiler la sur blouse, puis la paire de gant ;</p> <p>5. <u>Rentrer dans la chambre du patient avec uniquement le kit du prélèvement (écouvillon et milieu de transport) et le conteneur en plastique (si malade hospitalisé). Sinon effectuer le prélèvement dans la salle dédiée aux prélèvements.</u></p>	<p>1. Maintenir la tête du patient inclinée en arrière ;</p> <p>2. Insérer l'écouvillon dans la narine retiré de son sachet, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais ;</p> <p>3. Tourner l'écouvillon dans le sens des aiguilles d'une montre 2 ou 3 fois, puis le retirer lentement en procédant de même pour l'autre narine avec le même écouvillon ;</p> <p>4. Dévisser le tube de milieu de transport ;</p> <p>5. Introduire l'écouvillon dans le milieu de transport ;</p> <p>6. Casser le manche de l'écouvillon au niveau de la partie sécable ;</p> <p>7. Refermer le tube ;</p> <p>8. le placer dans la partie percée de la mousse située dans le conteneur ;</p> <p>9. Placer le premier couvercle en mousse sur le tube ;</p> <p>10. Placer le 2^{ème} couvercle en plastique plat dessus ;</p> <p>11. Et enfin visser la boîte avec le couvercle en plastique à vis ;</p> <p>12. Sortir de la chambre et mettre le prélèvement dans la boîte en carton sans toucher l'extérieur du carton ;</p> <p>13. Enlever dans cet ordre : les gants puis la surblouse et charlotte et les jeter dans une poubelle DASRI (jaune) ;</p> <p>14. Faire une friction des mains avec une solution hydro-alcoolique ;</p> <p>15. Enlever le masque, le jeter dans le sac DASRI jaune ;</p> <p>16. Retirer les lunettes et les désinfecter à l'alcool à 70° ou à l'hypochlorite de sodium à 0,1% ;</p> <p>17. Se frictionner les mains à la solution hydro-alcoolique ;</p> <p>18. Transporter le prélèvement ainsi sécurisé, au laboratoire (attention ne pas se déplacer avec l'équipement EPI car risque de contamination de l'environnement).</p>